

## I N S T R U K T I O N

### Urinprovtagning

Vid provtagning bör urinblåsan vara välfylld. Patienten ska hålla sig så lång tid som möjligt. Morgonurin är allra bäst men om detta inte är möjligt bör provet tas 4 timmar efter senaste blåstömningen.

2 ml urin behövs för urinodling. För att undvika urinspill på laboratoriet bör rören aldrig fyllas helt.

Vid provtagning med urinsticka doppas testremsan i urinen och läses av enligt tidsangivelse på förpackningen.

Fabriksren plastbägare/mugg används och urinen överförs sedan till ett provtagningsrör.

Förvara taget urinprov enligt lokal anvisning.

#### Vuxna:


- Kvinnor för isär blygdläpparna före provtagningen. Vid blödning eller flytning införs en tampong i slidan.
- Män för tillbaka förhuden.
- Mittstråleprov rekommenderas. Plastbägaren förs in i urinstrålen mot slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran skall ha sköljts bort.

#### Sängliggande patient:

- Gör bäckentvätt framifrån och bakåt med tvål och vatten och torka torrt.
- På män dras förhuden tillbaka och urinrörsmynningen tvättas och torkas torr.
- På kvinnor placeras en tork i slidmynningen och urinrörsmynningen tvättas och torkas torr.
- Patienten läggs på nydesinfekterat bäcken.
- Omedelbart efter urinkastningen dras några ml urin upp från bäckenet med en engångsspruta och överförs till provtagningsröret.

#### Urinprovtagning på patient med KAD:

- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen ½-1 timme före provtagningen.
- Katetern tvättas med 70% sprit.
- Katetern punkteras nedanför förgreningsstället med steril spruta.
- Använd tunn kanyl, förslagsvis 0,8–0,9 mm.
- Dra upp urin i sprutan och överför till provtagningsröret
- Lossa ej uppsamlingsslangen.
- Tänk på risken för stickskador



#### Patient med urindroppssamlare:

- Ta av urindroppssamlaren.
- Tvätta penis med tvål och vatten. Dra tillbaka förhuden och torka torrt.
- Låt urinen droppa direkt ner i provtagningsröret.

